

?????? ?? ???

Отвод из Excel-формы экспликации загружается отдельно: Импорт из экспликации.


Импорт лесосеки работает только на карте "**Основная**". Чтобы начать импорт данных в ГИС ЛИСА, необходимо нажать на иконку модуля слева на панели:



После этого откроется меню импорта. В нём можно выбрать актуальные опции для импорта:



Попробуем импортировать ТОЛ. После нажатия на кнопку "ТОЛ" у нас откроется следующее меню:



В нём необходимо заполнить следующие поля:


- **Вид рубки - при нажатии будет предложен перечень вариантов рубок**
- **Год рубки - последние две цифры года рубки, например, 26 (это 2026 г.)**
- **Путь к архиву ТОЛ — ZIP-архив (или XML-файл), полученный из ФГИС. Искать файл внутри архива не нужно: программа найдёт нужный сама**
- **Добавить информацию об азимутах и длинах - чтобы получить эти данные, нужно добавить путь к файлу экспорта XML из Абрис+ ниже**

Заполните «Вид рубки» и «Год рубки» (без них программа не продолжит), укажите путь к архиву ТОЛ и нажмите «ОК». Если не отмечать «Добавить информацию об азимутах и длинах», программа посчитает их сама.

Если в ТОЛ есть неэксплуатационные площади (НЭП) или биотопы, откроется окно «Площади НЭП и биотопов». В нём площадь каждого объекта можно поправить. Расчётная эксплуатационная площадь — это общая площадь по ТОЛ минус сумма всех НЭП и биотопов. Она должна точно совпасть с эксплуатационной площадью по ТОЛ. Пока значения не совпали, расчётная площадь показана красным, а кнопка «ОК» недоступна. Подберите площади так, чтобы цифры совпали (площади вводятся в гектарах, до четырёх знаков после запятой), и нажмите «ОК». Если подключён файл Абрис+, окно откроется, только когда площади не сходятся. Если нажать «Отмена», импорт прекратится.

По пути программа может задать вопросы, например «Лесосека с таким контуром уже существует… Удалить сейчас?» или «Продолжить загрузку?» — прочитайте вопрос и ответьте. Если запас или состав в ТОЛ заметно отличаются от лесоустройства, откроется окно сверки с таксацией с описанием расхождений; тот же текст сохранится в файле рядом с архивом. Это предупреждение, загрузка не останавливается.

В конце вверху появится «Делянка загружена» и откроется окно отчёта. Это и есть результат, его можно закрыть. Если окна отчёта нет, импорт не прошёл: программа пишет, что не так.



На самой карте появится лесосека с внесёнными данными и особый слой "**Пространственный контроль**". В нём показано, где граница делянки выходит за границы выделов лесоустройства. Ширина подписана у выступа шире полуметра.

Revision #9
Created 2026-06-18 16:01:06 UTC by Андрей
Updated 2026-11-06 12:22:05 UTC by Турков Алексей